

EASY IPDA SCALPS TRADING SYSTEM

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (SOP)

(Modelo actualizado Rev 11 Feb 2026)

1. MISIÓN Y ALCANCE

Objetivo:

Extraer rentabilidad neta (+1R promedio) de la volatilidad intradía utilizando niveles institucionales IPDA.

Base de Diseño:

La lógica del sistema se basa en **20 años de datos históricos**, específicamente en el par EURUSD.

Instrumentos:

- **Principal (Optimizado):** EURUSD.
- **Secundario (Válido):** GBPUSD, USDJPY y otros pares con USD.
- **Compatible:** BTCUSD, XAUUSD (Oro) – La lógica se mantiene, pero el perfil de volatilidad puede diferir del diseño original basado en FX.

Método:

Scalping / Intraday mecánico en marco de tiempo de 15 minutos, utilizando niveles OTE (Optimal Trade Entry) generados automáticamente.

Marco temporal:

Solo M15 (15 minutos).

2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (PRE-PARTE OPERATIVA)

Antes de abrir cualquier gráfico, asegúrate de cumplir lo siguiente:

- **Zona Horaria:** Configura el gráfico en TradingView a **(UTC-5) Nueva York**.
- **Fuente de Datos:** Usa una fuente verificada para visualizar el gráfico que coincida con la calibración del algoritmo:
 - **Recomendadas:** OANDA, FXCM, FOREX.COM, CAPITAL.COM, SAXO, VANTAGE, IBKR.
 - **Soportadas:** FP MARKETS, THINKMARKETS, ERRANTE, PHILIPNOVA, TRADU, AFTERPRIME, PYTH.
- **Configuración del Indicador:**
 - Actualiza tu **saldo actual de cuenta**.
 - Establece tu preferencia de **exposición %** (Ej.: 0.25% recomendado o 1% para enfoque muy agresivo).
 - *Nota:* El indicador crea la base de cálculo para la ejecución.
- **Calendario Económico:** Verifica que **no haya eventos de alto impacto** próximos.

3. LÓGICA DEL SISTEMA (DEFINICIONES CLAVE)

El sistema genera automáticamente “Cajas” que contienen tres niveles clave básicos:

1. **OTE (Optimal Trade Entry):** Nivel de ejecución.
2. **SL (Stop Loss):** Punto de invalidación estructural.
3. **TP (Take Profit):** Objetivo de liquidez.



Niveles adicionales para Stop & Reverse Asimétrico:

1. **Stop & Reverse OTE:** Nivel de ejecución para S&R.
2. **Stop & Reverse SL:** Punto de invalidación estructural para S&R (Rojo).

Niveles adicionales para clasificación de rangos IR / OR (Internal / Outside Range):

Estos niveles ayudan al trader a clasificar si se trata de un setup tipo IR (Rango Interno) o OR (Rango Externo):

1. **Range Dotted Level:** Clasificación de rango (Amarillo punteado).
2. **Range Dashed Level:** Clasificación de rango (Amarillo discontinuo).



4. PROTOCOLO DE ENTRADA (LISTA DE VERIFICACIÓN)

No ejecutes la operación a menos que **TODAS** las condiciones se cumplan:

A. VALIDEZ

- ✓ El “Box” es visible y está activo en el gráfico.
- ✓ El “Box” tiene menos de 20 días de antigüedad. (*Boxes expirados son solo referencia de TP*).
- ✓ El precio aún **NO** ha tocado el nivel OTE (*Setup fresco*).

B. ENTORNO

- ✓ Filtro de noticias: No debe haber noticias de alto impacto (“carpetas rojas”) en los próximos 60 minutos.
- ✓ Spread: Los spreads deben estar en niveles normales (*no ampliados por rollover*).

C. EJECUCIÓN (Estándar)

- **Tipo de Orden:** Orden Límite en el nivel OTE.
- **Buffer:** Ajusta ligeramente la entrada según el spread de tu broker. Asume que el precio llegará exactamente al nivel de SL. El buffer **DEBE** ser suficiente para evitar activación prematura del SL.

D. PREPARACIÓN (Modo Opcional / Pasivo)

Para traders que no están monitoreando la pantalla:

Puedes colocar órdenes **Buy Stop Limit** o **Sell Stop Limit** en el nivel **Stop & Reverse OTE** inmediatamente después de la formación del Box. Esto garantiza tu entrada incluso si estás lejos cuando el precio llegue.

Dado el **alto número de configuraciones** que genera el sistema, se recomienda encarecidamente que los traders **registren todas sus operaciones** de forma sistemática. Mantener un registro detallado ayuda a:

- Hacer seguimiento al rendimiento,
- Evitar configuraciones duplicadas,
- Mejorar la toma de decisiones a lo largo del tiempo .

5. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN (CICLO DE VIDA)

Una vez que la orden se haya ejecutado, sigue el siguiente flujo:

Fase 1: El fractal de entrada **puede ser violado**

- Identifica el fractal estructural que se forma después de la entrada.
- **NO** ajustes ni recortes el SL si la operación se mueve a tu favor.

Fase 2: Regla del Retest (Entre líneas Grises y Rojas)

- **Escenario:** El precio se mueve entre las líneas Grises y Rojas desde el OTE hacia el TP, pero **no alcanza el TP**.
- **Regla:** Es normal que el precio regrese al OTE. Se permite un “wick retest” **solo si** rechaza de inmediato en dirección al beneficio.
- **Acción:** Si **después** del retest, el precio se queda estancado o merodea cerca del OTE, acepta **Breakeven (BE)** y cierra la operación. No esperes. **Una reversión es inminente**. Aplica tus criterios de **Stop & Reverse**.

Fase 3: Breakeven y Ganancias

- Una vez que el precio alcance aproximadamente **2R** en beneficio flotante, mueve el SL a **breakeven**.
- **Nunca** permitas que una operación ganadora con 2R termine en pérdida.

Fase 4: Stop & Reverse (S&R)

- **Disparador:** Si se activa el SL o si la operación se cierra manualmente cerca de breakeven **tras** un estancamiento confirmado luego del retest al OTE, **y** se confirma una ruptura estructural.
- **Ejecución:** Entra en dirección opuesta al nivel **Stop & Reverse OTE**.
- **Nota Crítica:** Recuerda **invertir tus buffers**. (Ej.: Si sumaste spread al Buy Limit, ahora debes restarlo o ajustarlo para el Sell Limit).

Fase 5: Contra Stop & Reverse (S&R)

Si la posición de S&R es detenida por el stop (o queda invalidada por la regla del retesteo), invierte nuevamente y vuelva a entrar alineado con la configuración y la dirección originales del OTE en el nivel de OTE definido.

6. GESTIÓN DE CAPITAL Y TAMAÑO DE POSICIÓN

Este es el motor de supervivencia del sistema:

1. **Herramienta de Tamaño:** El mismo **indicador** calcula el tamaño de lote correcto basado en tus ajustes de entrada (Balance y % de exposición). También puedes usar el EA en MT4 para la ejecución.
2. **Máximo de Intentos:** Máximo **4 pérdidas por Box/Nivel**. Si un nivel falla 4 veces, **abandónalo**.
3. **Regla de Fin de Semana:** **Todas las posiciones deben cerrarse antes del cierre del mercado el viernes**.

